

相關文章: <http://tw.myblog.yahoo.com/weslyen-0704/article?mid=1230> 安裝及配置 ntfs 驅動

安裝及配置 ntfs 驅動。

安裝及配置 ntfs 驅動。

1. 安裝 rpmforge rpm-release

i386: <http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm>
x86_64: http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm

2. 執行 rpm -Uhv rpmforge-release-0.3.6-1.\$dist.rf.\$arch.rpm

3. 執行 yum install dkms dkms-fuse fuse-ntfs-3g

4. 執行 @@

rpmforge 在 el5 上更新 CentOS 5 安裝 rpmforge 倉庫 repository 安裝 NTFS-3G 驅動
rpmforge exclude。

[] CentOS NTFS (NTFS-3G)

Administrator

, 16 2010 16:45 - , 16 2010 22:15

1. vim /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo

2. enabled=0

: /etc/yum/pluginconf.d/priorities.conf

[main]

enabled=1

: /etc/yum.repos.d/?????????.repo

priority=N

: base, addons, updates, extras.. priority=1
centosplus,contrib.. priority=2

: yum install fuse fuse-ntfs-3g dkms dkms-fuse

rpmforge repo

: yum --enablerepo=rpmforge install fuse fuse-ntfs-3g dkms dkms-fuse

/etc/fstab.

: /dev/sda1 /mnt/win ntfs-3g rw,umask=0000,defaults 0 0

: /dev/sda1 /mnt/win ntfs-3g ro,umask=0222,defaults 0 0

NTFS

=====

1 . uname -r //check your kernel module

2 . download and install "kernel-module-ntfs-2.6.18-92.1.6.el5-2.1.27-0.rr.10.11.i686.rpm"

(download web address : http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=13956)

3 . fdisk -l //check your disk

4 . mount /dev/sda1 /home/snack

Datasourec : <http://www.bwh.tw/index.php?topic=26.0>